

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH w sadach

1. Próbkę pobiera się z warstwy ornej 0-20cm i podornej 20-40cm.
2. Jeśli gleba utrzymywana jest jako ugór herbicydowy w rzędach i murawa w międzyrzędach, próbki pobiera się oddzielnie spod ugoru i spod murawy.
3. Próbkę pobiera się laską Egnera lub szpadlem po przekątnej pola lub zygzakiem z rzędów /ok. 40 cm od środka karp/ i międzyrzędzi na przemian.
4. Pobrać należy 30- 40 próbek pierwotnych- oddzielnie z warstwy ornej i podornej z powierzchni do 3 ha.
5. Powierzchnie większe i o zmienności glebowej należy podzielić.
6. Próbkę można pobierać w różnych okresach, najlepiej wiosną , przed wysiewem nawozów (zwykle jednak pobiera się wraz z poborem próbek liści tj. od 15 lipca do 15 sierpnia).
7. Do próbki średniej o masie ok. 0,5 kg należy dołączyć etykietę i szkic pola.
8. Próbkę tak opisaną wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu OSChR.